



NettiTieto

YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI
TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI.

Android

Sähköpostin määrittäminen

Määrittämällä sähköpostitilisi Android-laitteeseesi, voit tarkastaa sähköpostisi helposti missä ikinä oletkin.

Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Android 4.0.3 Ice Cream Sandwichissä.

Ajantasainen versio tästä ja muista oppaista löytyy osoitteesta

www.nettitieto.fi/tuki

Tarvitset sähköpostitilin määrittäystä varten käyttäjätunnuksen, sähköpostiosoitteen ja salasanan. Saat nämä tiedot NettiTieto Oy:n viestistä tai sopimuspaperiestasi.

NettiTieto Oy

Asiakastuki: 0200 19111 (1,95€/min) // apua@nettitieto.fi (ilmainen)

www.nettitieto.fi


Sisällysluettelo

1. Kytke laitteeseen virta ja/tai avaa sen lukitus.....	3
2. Siirry valikkoon.....	4
3. Avaa sähköposti-sovellus.....	5
4. Määritä sähköpostitili.....	6
5. Tilin tyylin valinta.....	7
6. Saapuvan postin palvelimen asetukset.....	8
7. Lähtevän postin palvelimen asetukset.....	10
8. Tiliasetukset.....	11
9. Tili määritetty.....	13
10. Synkronoidaan.....	14
11. Valmis.....	15
12. Viestien lukeminen ja lähettäminen.....	16


1. Kytke laitteeseen virta ja/tai avaa sen lukitus

Käynnistä laitteesi pitämällä virtapainiketta painettuna muutaman sekunnin ajan. Mikäli näyttö on sammutettu, avaa lukitus painamalla kerran virtanäppäintä.

Aloituskäynnin tulisi olla laitteen valmistajasta ja Android-versiosta riippuen suunnilleen tämän näköinen.




2. Siirry valikkoon



Siirry päävalikkoon, josta löydät kaikki laitteeseen asennetut sovellukset. Useimmissa Android-laitteissa tämä tapahtuu ylläolevan kuvan kaltaisesta **pistekuvakkeesta**.

3. Avaa sähköposti-sovellus



Androidissa on valmiiksi asennettuna Sähköposti-sovellus, johon luomme uuden tilin.

Avaa sovellus napauttamalla **Sähköposti**-kuvaketta.

4. Määritä sähköpostitili

Tilin asetukset

Sähköpostitili

Voit määrittää useimpien sähköpostitilien asetukset helposti.


Sähköpostiosoite Manuaalinen määrittäminen

Salasana Seuraava

Sähköpostitilin määrittäminen aloitetaan antamalla **sähköpostiosoite** ja **salasana**. Käytämme esimerkissä tunnuksena Matti Meikeläistä ja domainia omadomain.fi. Korvaa nämä tiedot **omalla tunnuksellasi** ja **omalla domainillasi**.

Anna pyydetyt tiedot ja siirry eteenpäin napauttamalla **Seuraava**.

5. Tilin tyyppin valinta



Seuraavaksi pyydetään valitsemaan määritettävän tilin tyyppi. Valittavina ovat **POP3**, **IMAP** sekä **Exchange**.

Käytännön erohan näillä on se, että POP hakee viestit itse sähköpostiohjelmaan, eikä jätä niitä palvelimelle. IMAP puolestaan käsittelee viestejä suoraan itse palvelimelta, eikä hae niitä fyysisesti sähköpostiohjelmaan. Emme ole määrittämässä Exchange-sähköpostia, joten emme pureudu siihen tässä sen tarkemmin.

Jos tarkoituksena on käyttää samaa tiliä samanaikaisesti sekä tietokoneelta (sähköpostiohjelmalla, webmaililla), tabletilta ja/tai puhelimelta, IMAP on järkevämpi vaihtoehto. Tällöin sähköpostisi synkronoituu vaivattomasti eri laitteiden välillä.

Suosittelaa IMAP-protokollan käyttämistä. Valitse **IMAP** napauttamalla valintaa.

6. Saapuvan postin palvelimen asetukset

Tilin asetukset

Saapuvan postin palvelimen asetukset

Käyttäjänimi	<input type="text" value="matti_meikelainen_omadomain_fi"/>	
Salasana	<input type="password" value="....."/>	Edellinen
IMAP-palvelin	<input type="text" value="pop.nettitiето.fi"/>	Seuraava
Suojaustyyppi	<input type="text" value="SSL/TLS"/>	
Portti	<input type="text" value="993"/>	
IMAP-polun etuliite	<input type="text" value="Valinnainen"/>	

Nyt kysytään **Saapuvan postin palvelimen asetuksia**. Android on jo esittänyt joitain kenttiä puolestamme, mutta viilataan hieman asetuksia.

Käyttäjänimi -kenttään tulee sähköpostin käyttäjätunnuksesi siinä muodossa, miten kirjaudut sillä Webmailiin. Tunnukset ovat muotoa **tunnus_omadomain_fi**, huomaa alaviivat pisteiden sijasta.

Salasana -kenttään tulee tilisi salasana. Käytit kirjautumisparina sitten palvelusta riippumatta käyttätunnusta-salasanaa tai sähköpostiosoitetta-salasanaa, tämä on aina sama. Salasananhan me annoimme jo ensimmäisessä vaiheessa, joten se pitäisikin olla jo täytettynä.

IMAP-palvelin -kenttään tulee saapuvan postin palvelimen osoite, joka on **pop.nettitiето.fi**. Huomaa että palvelimen osoite on sama, riippumatta siitä käytetäänkö tilityyppinä POP- vai IMAP-valintaan.

Suojaustyyppi -kentässä määritetään tilille kirjautumisessa ja postin lähettämisessä käytettävä suojausmenetelmä. Napauta kenttää ja saat pudotusvalikon valintoineen esiin. Valitse suojaustyyppiksi **SSL/TLS**.

Portti -kenttään tulee portin numero, jonka kautta palvelimelle yhdistetään. Määritä portiksi **993**. Tämä pitäisikin olla jo valmiiksi ihan oikein, kun **SSL/TLS** -valinta on käytössä.

IMAP-polun etuliite jätetään tyhjäksi, joten siirrytään eteenpäin napauttamalla **Seuraava**.

7. Lähtevän postin palvelimen asetukset

Tilin asetukset

Lähtevän postin palvelimen asetukset

SMTP-palvelin

Suojaustyyppi Edellinen

Portti Seuraava

Edellytä kirjautumista.

Käyttäjänimi

Salasana

Tehdään vastaavat asetukset myös **lähtevälle postille**.

SMTP-palvelin -kenttään tulee lähtevän postin palvelimen osoite, joka on **smtp.nettitiето.fi**.

Suojaustyyppi -kentässä määritetään tilille kirjautumisessa ja postin lähettämässä käytettävä suojausmenetelmä aivan samalla tavalla kuin tehtiin saapuvallakin postille. Napauta kenttää ja saat pudotusvalikon valintoineen esiin. Valitse suojaustyyppiksi myös tähän **SSL/TLS**.


Portti -kenttään tulee portin numero, jonka kautta palvelimelle yhdistetään. Määritä portiksi **465**. Tämä pitäisikin olla jo valmiiksi ihan oikein, kun **SSL/TLS** -valinta on käytössä. Laita myös täppä valintaan **Edellytä kirjautumista**, ellei se ole jo valmiiksi valittuna.

Käyttäjänimi -kenttään tulee sama käyttäjätunnus, jonka annoit jo saapuvaa postia määrittäessä. Usein tämä onkin jo esitäytetty valmiiksi saapuvan postin tietojen perusteella. Käyttäjätunnus on muotoa **tunnus_omadomain.fi**.

Salasana -kenttään tulee sama tilin salasana, jota käytit jo aiemmissa vaiheissa.

Siirrytään eteenpäin napauttamalla **Seuraava**.

8. Tiliasetukset



Tiliasetuksissa voidaan määrittää vielä joitain yleisiä tiliin liittyviä asetuksia.

Uusien viestien tarkistustiheys -valinnalla voit määrittää ajan, jonka välein sähköposti tarkistetaan tililtä automaattisesti. Oletuksena tässä on 15 minuutin välein.

Lähetä sähköposti oletuksena tältä tililtä -valinnalla voit tehdä tästä tilistä oletustilin, jota sähköpostisovellus käyttää ensisijaisesti viestien lähetykseen.

Ilmoita saapuvasta sähköpostista -valinnalla sovellus ilmoittaa uusista viesteistä esimerkiksi järjestelmälmoituksilla ja/tai äänimerkillä.


Synkronoi tämän tilin lähetetyt sähköpostit -valinnalla voit määrittää sovelluksen synkronoimaan myös tililtä lähetetyt viestit saapuneiden viestien tapaan.

Lataa liitteet automaattisesti wifi-yhteyden ollessa käytössä -valinnalla voit sallia liitetiedostojen automaattisen lataamisen silloin, kun olet yhdistettynä wifi-verkkoon.

Valitse haluamasi valinnat napauttamalla niihin täppä. Ylläolevassa kuvassa on kuvattu oletusvalinnat.

Siirry eteenpäin napauttamalla **Seuraava**.

9. Tili määritetty




Tili on nyt määritetty.

Tässä vaiheessa sovellus pyytää vielä **antamaan tilille nimen**, josta tunnistat sen helposti. Se voi olla esimerkiksi vaikkapa sähköpostiosoitteesi. Voit valita tämän vapaasti.

Oma nimi -kenttään tulee nimesi siinä muodossa, joka näkyy vastaanottajalle mm. lähettämissäsi viesteissä. Valitse tähän jotain sellaista, mistä vastaanottaja tunnistaa sinut helposti. Suositellaan oman koko nimen käyttämistä.

Mennään eteenpäin napauttamalla **Seuraava**.


10. Synkronoidaan



Kaikki asetukset on nyt tehty ja sovellus synkronoi sähköposteja palvelimelta. Tässä menee hetki, riippuen ladattavien sähköpostien määrästä.

Odota rauhassa. Sähköpostisi avautuu automaattisesti kun synkronointi on suoritettu.

11. Valmis




Viestit on nyt ladattu Sähköposti-sovellukseen ja voit nyt aloittaa ohjelman käyttämisen.


12. Viestien lukeminen ja lähettäminen

Tili on nyt määritetty **Sähköposti**-sovellukseen ja myös kaikki viestit synkronoitu palvelimelta laitteeseen. Voit jatkossa lukea ja lähettää sähköpostia suoraan sovelluksesta.


Se onnistuu seuraavasti.



Napauta itsesi aloitusnäkömästä **valikkoon**. Useimmissa Android-laitteissa se onnistuu **kotinäytön pistekuvakkeesta**.



Pääset nyt takaisin samaan Sähköposti-näkymään, jonka kuvasimme kohdassa **11**. **Valmis** milloin tahansa sovellusvalikon **Sähköposti**-kuvakkeen kautta.



Voit vaihtaa kansiota vasemman reunan **kansionäkymästä**. Kansion viestit näet puolestaan oikealla. Yksittäiseen viestiin pääset napauttamalla haluttua viestiä ja paluu tapahtuu laitteen **edellinen**-painikkeella.

Uuden viestin pystyt lähettämään yläpalkin **kirjekuoresta**. Uudet viestit voit puolestaan hakea sovellukseen yläpalkin **nuolikuva**kkeesta.